


Apogee 接続 : MiniMe - MiniDac - Digidesign Mbox

ハードウェアの接続



ハードウェアの設定



S/PDIF CX

ソフトウェアの設定

全てのハードウェア接続を行った後、Pro Tools ソフトウェアを開きます。**Setups**から**Hardware Setup** を選択します。

ハードウェア セットアップ ページでは、**Clock Source** を **S/PDIF** に設定し、**Ch. 1-2 Input Source** を **S/PDIF** に設定します。

上記の構成のように、Pro Tools ソフトウェアの入力はMini-Me のハードウェア入力やPro Tools ソフトウェアの出力からMiniDAC及びMboxのハードウェアの出力にルートされます。また、MiniMeの**DIR-USB**及び**MON**ノブは使用しません。

